© T. Kard

Objekt als Block erstellen und einfügen

	Block erstellen
	Aktiven Block einfügen

- wählen Sie die Ebene auf der Sie zeichnen wollen
- zeichnen Sie Ihr Objekt/ Ihre Objekte, das/ die Sie als Block speichern wollen
- wählen Sie nun das **erste** Objekt aus (markieren, indem Sie die linke Maustaste drücken und halten und ein Auswahlrechteck (blau) über dem Objekt aufziehen)
- klicken Sie dann in der Werkzeugleiste „DefaultCustom“ auf das Symbol „Block erstellen“ (siehe oben Tab.)
- über der Befehlszeile wird nun verlangt: „Referenzpunkt angeben“
- klicken Sie mit der Maus auf den Punkt des Objektes, der später als Einfügepunkt verwendet werden soll
- im Anschluss öffnet sich ein Fenster „Block Einstellungen“, geben Sie hier dem Block einen sinnvollen Namen und klicken Sie auf den OK - Button
- der Block ist nun angelegt und Sie finden ihn in der Blockliste auf der rechten Seite des Libre CAD Programmfensters
- löschen Sie das Objekt/ die Objekte NACH der Erstellung des Blockes/ der Blöcke

Anwenden der Blöcke

Die Blöcke sollten, wie die Ebenen, in Ihrer Vorlagezeichnung enthalten sein, so dass Sie diese jederzeit in Ihrer Zeichnung nutzen können.

Ablauf:

- aktivieren Sie die Ebene, auf der Sie das Objekt des Blockes einfügen wollen
- wählen Sie in der Blockliste den Block aus, den Sie einfügen möchten
- klicken Sie dann über der Blockliste auf das Symbol für „aktiven Block einfügen“ (siehe Tab. oben)
- das Objekt (Block) hängt jetzt am Fadenkreuz, an dem von Ihnen zuvor ausgewählten Referenzpunkt (Einfügepunkt)
- positionieren Sie das Objekt in der Zeichnung und machen Sie EINEN Mausklick
- theoretisch könnten Sie jetzt beliebig oft den Block einfügen
- zum Abbruch die ESC – Taste drücken (ggf. mehrmals)